U&R Portal 紹介・説明スライド

RAVIES OS

パソコン・タブレット・スマホを１つで動かす独自 OS

事業者用 ｜ ささえる・まもる



PN2026-08 ｜ 2026 年 10 月 16 日 ｜ v1.1 ・事業者用

U&R GROUP ソフトウェア開発・運用事業部 RAVIES

事業者用

この資料について

RAVIES OS を導入・管理する事業者の方（事業者）向けの資料です。

- RAVIES OS を毎日使う方向けの説明は「利用者用」にまとめています。
- 公式サイトの RAVIE'S のページと、U&R Portal の「使い方の資料」から開けます。
- 画面写真は、説明のために見本のデータを入れて撮影したものです。利用シーンの写真は AI で作ったイメージです。



RAVIES OS とは

パソコン・タブレット・スマホを 1 つで動かす独自 OS

デスクトップ・タブレット・スマートフォンの 3 つの形を、1 つのシステムで動かす独自のオペレーティングシステムです。「端末は安く、性能は契約で買う」という考えで、計算とデータはクラウドに置き、端末は表示と入力に徹します。ブラウザで住所を開くだけで始まり、画面の大きさに合わせて見た目が自動で切り替わります。



ここがポイント

1. 「端末は安く、性能は契約で買う」：端末が壊れても別の端末で入り直せば元に戻る

2. 操作の作法だけを各 OS に合わせ、アイコン・配色・コードはすべて独自設計

3. 動かないものを動くように見せない（測れない値は「—」、できない機能は画面に出さない）

4. 利用者ごとにデータが分かれ、別の人からは存在すら見えない



設定の画面

使う人と、できること

事

事業者

サーバーへの設置、設置診断、接続設定、設定画面での調整、 U&R Portal での利用者の付け外し、更新



主な機能

1. パソコン（Windows 11 の作法）・タブレット（iPadOS の作法）・スマホ（iOS の作法）の 3 つの見た目を自動で切り替え

2. 設定 13 画面（外観と壁紙、クラウドとプラン、アクセシビリティ、バッテリーと省電力など）

3. 日本語入力（ローマ字かな変換・学習。学習内容は端末をまたいで引き継ぎ）と絵文字パネル

4. 複数端末の自動同期（設定・ファイル・アプリの中身・他の端末で開いていたもの・削除の記録）



アクセシビリティ


主な機能（つづき）

5 仮想デスクトップとキーボードショートカット 18 種

6 ゴミ箱から元の場所へ戻す、データの書き出し（バックアップ）

7 ホーム画面に置いてアプリのように起動、通信が無くても起動

8 U&R Portal のアカウントでログイン（名前の入力不要）



クラウドとプランの画面

操作説明

事業者用

事業者用 の操作を、画面の写真といっしょに順に説明します。サーバーの設置・保守などの技術的な章は、この資料では省いています。



1. 設置できたか確かめる
2. RAVIES を接続する
3. 設定画面の使い方
4. 利用者を管理する（Portal 連携）

設置できたか確かめる

確かめる項目が一覧で出て、直すことがあればその場に日本語で書かれます。



- 緑（正常）だけ
  → 次へ進みます
- 赤（要対応）がある
  → 書いてあるとおりに直して再読み込み

> ! **確認が済んだら削除してください**
> 確認後は削除してください。消し忘れても、置かれてから 7 日で自動的に停止します。

U&R アカウントでログインさせる形

利用者の操作は要りません。玄関のトップ → 右上「アプリ」→ RAVIES OS を押すと、（未ログインなら玄関のログインを挟んで）そのまま RAVIES の画面が開きます。名前の入力もありません。玄関で名乗った名前がそのまま使われます。

直接 https://uandr-group.com/ravies-os/ を開いても同じです。資格を持っていない人は自動で玄関へ送られます。



誰に使わせるかは玄関で決めます

玄関 →「アカウント」→ その人 → RAVIES OS の許可を付ける／外す。外すか停止すると、最長 30 分以内に RAVIES からも締め出されます。

接続キーだけで使う形

設定を開く

RAVIES を開き、デスクトップの「設定」をダブルクリックします。

接続先を入れる

左の一覧から「クラウドとプラン」を選び、次を入れます。


欄	入れるもの
接続キー	2-B-1 で決めた文字列

「接続をテスト」→「接続できました」と出たら「保存して再起動」を押します。



設定の画面

接続キーだけで使う形（つづき）



クラウドとプランの画面

設定画面の使い方

設定は 13 画面あります。運用でよく使うものを挙げます。

ストレージと利用時間

何がどれだけ容量を使っているかを実測して表示します。その場で減らせる手（ゴミ箱・貼り付け履歴・通知・覚えた変換）も並んでいます。

下部の「バックアップ」から、端末の中身を文字列として書き出せます。

アクセシビリティ

コントラスト・透明度・視差効果・文字の大きさ・読み上げ。導入先に配慮が必要な方がいる場合、ここで設定します。



ストレージと利用時間

設定画面の使い方（つづき）

言語と地域

日付・時刻・数値の書き方と時刻帯。変えた結果がその場で確認できます。



アクセシビリティ

設定画面の使い方（つづき）

バッテリーと省電力

入にすると実際に処理を減らします（画面を暗く・動きを止め・同期の間隔を延ばす）。何が変わるかは画面に列挙されています。



言語と地域

設定画面の使い方（つづき）

このデバイスについて

版の名前と HAL の情報。不具合のご連絡時は、ここのバージョンをお知らせください。



バッテリーと省電力

設定画面の使い方（つづき）



このデバイスについて

利用者を管理する（Portal 連携）

利用者の名簿は U&R Portal（玄関）だけが持ちます。RAVIES 側には名簿がありません。二か所で持つと、必ずどちらかが古くなります。



したいこと	操作する場所
使わせる	玄関 →「アカウント」→ その人 → RAVIES OS の許可を付ける
やめさせる	許可を外す、または玄関でアカウントを停止する → 最長 30 分以内に締め出し
名前を変える	玄関のアカウント情報を直す。次のログインから RAVIES にも反映
誰が使っているかを見る	玄関の運営画面（統括）。RAVIES は利用者数・保管量などの要約だけを返し、個人が特定できる情報は返しません

利用者のデータは、玄関のアカウントごとにサーバー上で分かれます。別の人からは存在すら見えません。

利用者を管理する（ Portal 連携）（つづき）

別の人が同じ端末を使うとき

何もしなくて構いません。 RAVIES が「さっきまでの人と違う」ことに気づき、前の人の複製を消してから始めます。消えるのは端末の複製だけで、正本はサーバーに残ります。

札の期限

玄関でログインしてから 8 時間で札が切れます。切れると同期が止まり、設定 → クラウドとプラン に「 U&R Portal でログインし直す」が出ます。手元のデータは消えません。押せばそのまま続きから使えます。



この資料で省いた内容

この資料は、システムを使う方へのご紹介と操作のご説明が目的です。そのため、サーバーの設置・設定・保守・バックアップ・障害対応など、運営や開発の担当者向けの技術的な章は載せていません。

説明書	省いた章	この資料に載せた章
事業者用	4 章	4 章

技術的な内容が必要なとき
社内向けの説明書（原本）をご覧ください。運営の担当者がご案内します。




この資料に載っている画面

画面の一覧



接続キーだけで使う形（p.11）




接続キーだけで使う形（p.12）



設定画面の使い方（p.13）



設定画面の使い方（p.14）



設定画面の使い方（p.15）



設定画面の使い方（p.16）



設定画面の使い方（p.17）

お問い合わせ・ご意見

使いにくいところ、分かりにくい言葉、ほしい機能など、どんな小さなことでもお知らせください。

お問い合わせフォーム： https://uandr-group.com/ur-group/inquiry/

メール： info@uandr-group.com



この資料について

作成日： 2026 年 10 月 16 日（ v1.1 ・事業者用）
もとにした資料：操作説明書（事業者用）
画面写真は、説明のために見本のデータを入れて撮影したものです。利用シーンの写真は AI で作ったイメージです。
システムの改修や新しいシステムの公開に合わせて、内容を更新します。

U&R GROUP ソフトウェア開発・運用事業部 RAVIES